

ONLINE ScreenView

Linux インストールガイド Ver.1.1

2023年4月

Provided by santec. Powered by ISL Online

1.	インストールの事前準備.....	9
2.	Online ScreenView のインストールする.....	10
2.1	Online ScreenViewAgent のインストール.....	10
2.2	PC アプリケーションコンソール のインストール.....	14
2.3	ISL Player のインストール.....	18
3.	Online ScreenView のアンインストール.....	21
3.1	Online ScreenView Agent のアンインストール.....	21
3.2	PC アプリケーションコンソール のアンインストール.....	22
3.3	ISL Player のアンインストール.....	22

■対応 Linux

Ubuntu 20.04 LTS - 22.04 LTS (64bit)

※事前に「X Window System」のインストールが必要です。

■通信環境

- ・通信速度: 256Kbps (DSL) 以上
- ・通信ポート: 外向きの TCP ポート 7615、443、80 のいずれか
- ・その他

ドメイン「*.onlinescreenview.com」「*.islonline.com」「*.islonline.net」に対する接続許可が必要です。

※詳しい動作環境は以下の URL より動作環境ファイルをダウンロードしご参照ください。

動作環境ファイル: https://www.santec.com/jp/wp-content/uploads/environment_OSV.pdf

■制限事項


- ・接続先が Windows OS の場合、端末間で全角文字をクリップボードで共有できません。
- ・文字入力は接続先の IME に依存します。
- ・Linux OS でファイルを受信できない場合、ファイルの保存先を変更し受信してください。
- ・「代替接続」(RDP 接続)はご利用できません。

本マニュアルに記載・表示されている会社名および商品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。

1. インストールの事前準備


Online ScreenView をご利用する場合、「X Window System」が必須となります。
お使いの Linux OS で「X Window System」が有効か確認します。

[端末]を起動し、[printenv | grep XDG_SESSION_TYPE]を入力します。
「XDG_SESSION_TYPE=x11」と表示された場合は問題ありません。



```
santec@santec-VM: ~  
santec@santec-VM: ~$ printenv | grep XDG_SESSION_TYPE  
XDG_SESSION_TYPE=x11  
santec@santec-VM: ~$
```

また、ログイン画面で、[設定]から「X Windows System」へ切り替えることができます。



2. Online ScreenView のインストールする

2.1 Online ScreenViewAgent のインストール

アカウント通知書を用意して、管理 ID と初期パスワードを確認します。


アカウント通知書はメールで管理者宛に通知されています。

- (1) オンラインページ (<https://onlinescreenview.com>)にログインします。
- (2) [このコンピューターを追加]を選択、Online ScreenView Agent のインストール用 zip をダウンロードします。



※ブラウザソフトは「Firefox」を使っています。


- (3) ダウンロードした「Online ScreenView Agent.zip」を展開します。



- (4) [アーカイブマネージャ]を選択、[開く]をクリックします。




- (5) [展開]をクリックします。




(6)「アーカイブの展開が完了しました」メッセージが表示されます。

[ファイルを表示]をクリックします。



(7)「OnlineScreenView Agent」が表示されますので、クリックしてインストールを開始します。




(8)認証画面が表示されますので、パスワードを入力して、[認証]します。



(9)「Online ScreenView Agent リモートアクセス許可」画面が表示されます。

[アクセス許可]をクリックします。



(10)「パスワードの変更」画面が表示されます。

8文字以上のパスワードを設定し、[変更する]をクリックします。

「基本設定」画面の右下、[保存]をクリックします。



※パスワードの大文字小文字は区別されます。

※パスワードには半角英数、ハイフン、アンダーバーが利用できます。

(11)ブラウザ画面を更新(F5 キーの押下)、管理画面に接続先 PC が表示されます。



2.2 PCアプリケーションコンソールのインストール

(1) 製品ホームページのサポートページ(<https://www.santec.com/osv/support/>)にアクセスし、Online ScreenView 接続プログラム(以降:PCアプリケーションコンソール)をダウンロードします。



※ブラウザソフトは「Firefox」を使っています。


(2) ダウンロードした「Online ScreenView.zip」を展開します。



(3) [展開]をクリックし「展開」画面を開きます。



(4)[展開]をクリックします。



(5)「アーカイブの展開が完了しました」メッセージが表示されます。

[ファイルを表示]をクリックします。



(6)「OnlineScreenView」が表示されますので、クリックしてインストールを開始します。




(7) [インストール]をクリックします。

[今すぐ起動する]を選択するとインストールせず、すぐに利用を開始します。



(8) 認証画面が表示されますので、パスワードを入力して、[認証]します。




(9)「Online ScreenView」ログイン画面が表示します。

ユーザー名、パスワードを入力してログインします。




(10)接続先コンピューターの一覧が表示されます。



(11)「PC アプリケーションコンソール」を利用する場合、

「アプリケーションを表示する」、「Online ScreenView」をクリックします。




2.3 ISL Player のインストール

(1) 製品ホームページのサポートページ(<https://www.santec.com/osv/support/>)にアクセスし、Online ScreenView の録画再生プログラム(以降:ISL Player)をダウンロードします。




※ブラウザソフトは「Firefox」を使っています。

(2) ダウンロードした「Online ScreenView.zip」を展開します。



(3)[展開]をクリックし「展開」画面を開きます。



(4)[展開]をクリックします。



(5)「アーカイブの展開が完了しました」メッセージが表示されます。

[ファイルを表示]をクリックします。




(6)「ISL_Player」が表示されますので、クリックしてインストールを開始します。




(7) [インストール]をクリックします。


[レコーディングを開く]を選択すると録画ファイルの選択画面が表示されます。



(8)認証画面が表示されますので、パスワードを入力して、[認証]します。



(9)「クイックスタート」画面が表示されますので、[閉じる]をクリックします。




3. Online ScreenView のアンインストール

3.1 Online ScreenView Agent のアンインストール

(1) 「端末」を起動し、以下のコマンドを実行します。

```
「sudo /opt/OnlineScreenView/OnlineScreenViewAgent/uninstall.pl」
```



(2) 管理者ユーザーのパスワード入力を行います。

「端末」の画面を閉じる場合は、「exit」と入力し、「Enter」キーを押下します。

(3) 関連ファイルを削除

ユーザー情報やアクセスパスワードなどの接続ための設定値や接続履歴などを含む、すべての関連ファイルを削除する場合は、以下のフォルダーを削除します。

```
/opt/ISLOnline/ISLAlwaysOn/
```

```
/var/opt/ISLRuntime/
```

```
/etc/islonline/AutoTransport/
```

```
/etc/islonline/Grid/
```

```
/etc/islonline/ISL+AlwaysOn/
```

※「ファイル」を使うことで、ファイル操作が行えます。



3.2 PCアプリケーションコンソールのアンインストール

(1) 「端末」を起動し、以下のコマンドを実行します。

「sudo /opt/OnlineScreenView/OnlineScreenViewRemoteAccess/uninstall」

(2) 管理者ユーザーのパスワード入力が表示された場合は、パスワード入力を行います。

「端末」の画面を閉じる場合は、「exit」と入力し、「Enter」キーを押下します。

3.3 ISL Player のアンインストール

(1) 「端末」を起動し、以下のコマンドを実行します。

「sudo /opt/ISLOnline/ISLPlayer/uninstall」

(2) 管理者ユーザーのパスワード入力が表示された場合は、パスワード入力を行います。

「端末」の画面を閉じる場合は、「exit」と入力し、「Enter」キーを押下します。

OnlineScreenView 販売元
製品サポート

santec Japan Corporation

〒485-0802

愛知県小牧市大草年上坂 5823

URL: <http://www.santec.com>

