リダイレクトプリンターの設定前に「代替接続」の設定を完了させてください

【事前準備】接続元端末 リモートデスクトップのリダイレクトプリンター機能を設定する



接続(N) ヘルプ(H)

①[スタート]-[すべてのアプリ]-[Windows ツール] を選択します。

「リモートデスクトップ接続」をクリックします。

※この操作は Windows 11 となります。

②[ローカルリーソース]タブをクリック、 [プリンター]にチェックを入れます。

オプションの非表示(Q)

● オブションの非表示(Ω) (接続(Δ) ヘルブ(Δ)
 ③[全般]タブをクリック、[保存]をクリックします。
 画面を閉じます。

リダイレクトプリンターを利用する



①接続元 PC にプリンターを接続し、プリンターを 認識させます。

PC アプリケーションコンソールを起動し、[代替え 接続]を選択します。 ②「アクセスパスワード」の入力、資格情報の入 力後、接続先 PC のデスクトップ画面が表示し ます。 ③アプリケーションから印刷を行います。 プリンター名(リダイレクト1)などの表示してい るプリンターを選択、印刷を行います。

※プリンターがリモート上で認識されるまで時間 がかかる場合があります。

その場合は、少し時間が経過してから操作して ください。 マルチモニターの設定に「代替接続」の設定を完了させてください

	● リモート テスクトップ接続 ー 🗌 ×	Ng リモート デスクトップ接続 ー
モート デスクトップ接続 — 🗆 🗙	リモート デスクトップ 接続	WE-トデスクトップ 接続 接続
 ・デスクトップ 接続 ・ジェーター(C): ・ディークト・デスクトップ 接続 ・ビューター(C): ・ディールドが空白です。 モー・コンビューターの完全な名前を入力してください。 ・オブションの表示(O) ・オブションの表示(O)		全般 ■面 □-カルリソース エクスペリエンス 詳細設定 Dグオン設定 リモト コンピューターの名前を入力してください。 コンピューター(2): ₱1: computer.fabrikam.com ユーザー名: コンピューターを37(ルドが空白です。 リモート コンピューターの完全な名前を入力してください。
	リモート セッションの色の深度を選択してください(C) 夏高品質 (32 ビット)	接続設定 現在の接続設定を RDP ファイルに保存するか、または保存された接続を開いてください。
	☑ 全画面表示の使用時に接続パーを表示する(8)	(●) オブションの非表示(Q) (Q) (A)

を選択します。 「リモートデスクトップ接続」をクリックします。

- [リモートセッションですべてのモニターを使用 する]にチェックを入れます。
- ③[全般]タブをクリック、[保存]をクリックします。 画面を閉じます。

※この操作は Windows 11 となります。

マルチモニターを利用する



①接続元 PC にモニターを接続し、モニターを認 識させます。

PC アプリケーションコンソールを起動し、[代替え 接続]を選択します。 ②アクセスパスワード」の入力、資格情報の入 力後、接続先 PC のデスクトップ画面が表示し ます。

デスクトップ画面が2つのモニターに表示されます。



③追加のモニターに表示されない場合は、 「Windows」キーと「P」キーを押下して、画面の 表示方法を選択します。